WIEMANN

Wir sind mehr!

DOKUMENTATION DER SCHNITTSTELLEN

powered by FEGIME DEUTSCHLAND

sage

ANLEITUNG ZUR OCI- UND UGL-SCHNITTSTELLE

FEGIME Deutschland
Marktgemeinschaft im Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG

INHALT

1. Einrichtung der OCI- Schnittstelle 03
   1.1 Einrichtung des Dokumentfensters 05
   1.2 Artikel über die OCI-Schnittstelle auswählen 06
2. Einrichtung der UGL-Schnittstelle 08
   2.1 Einrichtung des Dokumentfensters 09
   2.2 Nutzung UGL-Schnittstelle - Upload 10
   2.3 Nutzung UGL-Schnittstelle - Download 10

ANLEITUNG ZUR OCI- UND UGL-SCHNITTSTELLE

FEGIME Deutschland
Marktgemeinschaft im Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG

1. Einrichtung der OCI-Schnittstelle

Öffnen Sie bitte den Lieferantenstamm in Ihrem Sage 50 Handwerk und erfassen die Adressdaten des Großhändlers.



Wechseln Sie bitte in das Register „Onlineshop" schalten den Datensatz zur Änderung frei und klicken auf die Schaltfläche „Shopzuordnung".



Es erscheint ein Dialog mit allen verfügbaren IDS (aus dem ITEK Verzeichnis) und OCI Anbietern. Klicken Sie auf die Schaltfläche „OCI" und wählen den Eintrag „FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG" mit einem Doppelklick aus.

ANLEITUNG ZUR OCI- UND UGL-SCHNITTSTELLE

1. Einrichtung der OCI-Schnittstelle

Die Verbindungsdaten zum Großhändler werden automatisch übernommen.

Tragen Sie bitte bei „Benutzername (Firma)“ noch Ihren Zugang zum FEGIME-Portal und das zugehörige Kennwort ein. Beide Werte erhalten Sie von der Firma FEGIME.



Sollten Sie über mehrere Accounts für das Großhandelsportal verfügen, so können Sie pro Benutzer im Handwerksprogramm im Eingabefeld „Benutzername (pers.)“ und „Passwort“ einen individuellen Zugang ermöglichen.

Klicken Sie bitte abschließend auf die Schaltfläche „Zugangsdaten testen“ um sicherzustellen, dass die Einrichtung erfolgreich war.

1. Einrichtung der OCI-Schnittstelle

1.1 Einrichtung des Dokumentfensters

Wenn die Schaltfläche „Onlineshop“ noch nicht im Kopfbereich Ihres Dokumentfensters angezeigt wird, so führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

1. Öffnen Sie bitte ein Dokument (z.B. Angebot)
2. Klicken Sie in der Kopfzeile auf den kleinen Pfeil nach unten und wählen Sie den Menüpunkt „Buttons hinzufügen oder entfernen“ und anschließend auf den Menüpunkt „Anpassen“.



3. Wechseln Sie bitte in das Register „Befehle“ und die Kategorie „Schnittstellen“.



4. Auf der rechten Seite finden Sie den Befehl „Onlineshop“. Ziehen Sie diesen an die gewünschte Stelle in der Kopfzeile des Dokuments und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Speichern“.

Die Kopfzeile in Ihrem Dokument sieht nun ähnlich zur vorigen Abbildung aus.

1. Einrichtung der OCI-Schnittstelle

1.2 Artikel über die OCI-Schnittstelle auswählen

Legen Sie wie gewohnt ein Dokument in Sage 50 Handwerk an und klicken Sie in der Kopfzeile des Dokuments auf die Schaltfläche „Onlineshop“.

Wenn Sie mehrere Shops definiert haben, so erscheint das folgende Auswahlfenster.



Wählen Sie hier den Eintrag „FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG“ aus und klicken auf OK.



Im Portal wählen Sie bitte die Artikel wie gewohnt aus und übernehmen diese in den Warenkorb.

Zum Abschluss wechseln Sie bitte in den Warenkorb...



1. Einrichtung der OCI-Schnittstelle

... und schließen den Einkauf mit einem Klick auf die Schaltfläche „Per OCI übergeben“ ab.

Die Artikel des Warenkorbs werden automatisch in das Dokument des Sage 50 Handwerk übernommen.



2. Einrichtung der UGL-Schnittstelle

Zur Einrichtung der UGL-Schnittstelle öffnen Sie bitte erneut den Lieferantenstamm und wechseln in das Register „UGL“.

Erfassen Sie in diesem Register mind. den Zugangsnamen, das Passwort und den Servernamen.



2. Einrichtung der UGL-Schnittstelle

2.1 Einrichtung des Dokumentfensters

Wenn die Schaltfläche „UGL“ noch nicht im Kopfbereich Ihres Dokumentfensters angezeigt wird, so führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

1. Öffnen Sie bitte ein Dokument (z.B. Preisanfrage)
2. Klicken Sie in der Kopfzeile auf den kleinen Pfeil nach unten und wählen Sie den Menüpunkt „Buttons hinzufügen oder entfernen“ und anschließend auf den Menüpunkt „Anpassen“.



3. Wechseln Sie bitte in das Register „Befehle“ und die Kategorie „Schnittstellen“.



4. Auf der rechten Seite finden Sie drei Befehle. Ziehen Sie den obersten Befehl an die gewünschte Stelle in der Kopfzeile des Dokuments, benennen diese in „UGL“ um und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Speichern“.

Die Kopfzeile in Ihrem Dokument sieht nun ähnlich zur vorigen Abbildung aus.

2.2 Nutzung UGL-Schnittstelle – Upload

Legen Sie nun bitte eine Preisanfrage mit Artikel (von FEGIME) in Sage 50 Handwerk an und klicken in der Kopfzeile auf die Schaltfläche „UGL“.

Wechseln Sie im Folgedialog auf das Register „Vorgang“ und wählen den gewünschten Vorgang aus.



Sobald Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ klicken, werden Ihre Daten an den ftp-Server übertragen.

2.3 Nutzung UGL-Schnittstelle – Download

Starten Sie bitte über das Menü „Extras / UGL-Browser“ die UGL-Schnittstelle und wählen Sie den Lieferanten „FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG“ aus.



Durch einen Klick auf die Schaltfläche „Daten abrufen“ laden Sie die verfügbaren Daten vom ftp-Server herunter. Klicken Sie bitte anschließend auf die Schaltfläche „Einlesen“ um die Daten in Sage 50 Handwerk zu übernehmen.

HINWEIS: Diese Software unterliegt stetiger Optimierung und Weiterentwicklung. Wir können daher nicht garantieren, dass unsere Anleitung auf dem neuesten Stand ist und übernehmen keine Haftung für deren Richtigkeit. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Softwarehaus über etwaige Änderungen!

WIEMANN

Wir sind mehr!

Unsere Kontaktdaten:

Uwe Wiemann GmbH & Co. KG
Rahdener Straße 115, 32312 Lübbecke
05741 90970-0, kontakt@wiemann.de
www.wiemann.de

Wiemann GmbH
Lange Straße 77, 32257 Bünde
05223 9289-0, info@wiemann.de